

# Guía de instalación

Cómo instalar FAVERVIEW en un computador

## **FAVERVIEW versión 2.0**

Compara el arte del cliente con tu diseño en PDF y marca las diferencias de texto, ortografía, color, elementos visuales y fuente. Todo corre en tu equipo, sin internet y sin costo.

# Contenido

1. Antes de empezar
2. Instalación paso a paso
3. Comprobar que todo funciona
4. Uso diario y acceso directo
5. Instalar en varios equipos
6. Actualizar, desinstalar y llevar tus datos
7. Si algo falla

## 1. Antes de empezar

### Qué necesitas

- Un computador con **Windows 10 u 11** (64 bits).
- **Internet**, solo durante la instalación y para actualizar. La app funciona sin conexión.
- Unos **2 GB libres** de disco y 5 a 10 minutos.
- No hace falta ser administrador.

### Qué se instala

| Programa      | Para qué sirve                                             |
|---------------|------------------------------------------------------------|
| uv            | Descarga Python y las librerías de la app automáticamente. |
| Git           | Descarga FAVERVIEW desde GitHub y permite actualizarlo.    |
| Tesseract OCR | Lee el texto de las imágenes.                              |

¿Por qué no hay un instalador .exe? Windows y los antivirus marcan como sospechosos los ejecutables sin firma digital. FAVERVIEW se instala con **winget** (el instalador oficial de Windows) y paquetes firmados, así que no aparecen avisos de virus.

## 2. Instalación paso a paso

Solo se hace **una vez** por computador.

### Paso 1 – Abrir PowerShell

Menú Inicio → escribe **PowerShell** → ábrelo. No hace falta abrirlo como administrador.

### Paso 2 – Instalar las herramientas

Copia y pega este comando y presiona Enter. Acepta los permisos si Windows los pide.

```
winget install -e --id astral-sh.uv; winget install -e --id Git.Git; winget install
```

Cierra PowerShell y ábrelo de nuevo para que Windows reconozca los programas nuevos.

### Paso 3 – Descargar FAVERVIEW

Esto crea la carpeta **FAVERVIEW** en tu carpeta de usuario:

```
git clone https://github.com/sebastiansantos0311-dev/faverview.git $HOME\FAVERVIEW
```

Si el repositorio es privado, Git abrirá una ventana para iniciar sesión en GitHub; hazlo con tu cuenta.

## Paso 4 – Primer arranque

```
cd $HOME\FAVERVIEW; uv run faverview
```

La primera vez descarga Python y las librerías (unos minutos). Después se abre el navegador con la aplicación.

## Paso 5 – Acceso directo con el logo (automático)

En el **primer arranque** (paso 4) FAVERVIEW crea solo el acceso directo **FAVERVIEW** (con el logo del calvito con gafas) en tu Escritorio **y en la carpeta principal de la app**. Desde entonces basta con hacer doble clic en cualquiera de los dos. Si lo borras y quieres recrearlo:

```
cd $HOME\FAVERVIEW; uv run faverview --acceso-directo
```

# 3. Comprobar que todo funciona

1. Con la app abierta, arrastra `samples\cliente_errores.png` a la zona A y `samples\diseno.pdf` a la zona B (están dentro de la carpeta FAVERVIEW).
2. Pulsa **Comparar**.
3. Debes ver cerca de **96 % «Revisar»** con 4 errores: un precio cambiado (12.000 vs 10.000), la palabra «especiales» sobrante, un rectángulo de otro color y un logo que falta.
4. Con `samples\cliente_ok.png` contra el mismo diseño debe dar **100 % «Aprobado»**.

Opcional, para verificar la instalación completa (unos 2 minutos):

```
cd $HOME\FAVERVIEW; uv run pytest
```

# 4. Uso diario y acceso directo

1. Doble clic en el acceso directo **FAVERVIEW** (o `uv run faverview` dentro de la carpeta).
2. Se abre una ventana negra (el servidor) y el navegador. **No cierres la ventana negra** mientras usas la app.
3. Para salir, cierra la ventana negra.

La app solo es accesible desde tu propio equipo (127.0.0.1), no desde la red.

# 5. Instalar en varios equipos

- Repite los **pasos 1 a 5** en cada computador. No copies la carpeta `.venv` de otro equipo.
- Para llevar lo que el OCR aprendió: en el equipo de origen abre **Aprendizaje** → **Exportar** (o `uv run faverview-aprender --exportar aprendizaje.zip`) y en el nuevo **Importar** (o `--importar`). Por defecto no incluye imágenes de clientes.
- Tus casos de prueba, plantillas y el diccionario personal están en `datos_locales` y `data`; cópialos a mano si los quieres en el otro equipo.

- Si descargaste un ZIP en vez de usar `git clone`: antes de descomprimir, clic derecho en el ZIP → **Propiedades** → marca **Desbloquear** → Aceptar. Con ZIP no funcionará el aviso de actualización.

## 6. Actualizar, desinstalar y llevar tus datos

### Actualizar

La app avisa (una vez al día, con internet) cuando hay una versión nueva; pulsa **Actualizar** o hazlo a mano:

```
cd $HOME\FAVERVIEW; git pull
```

La próxima vez que abras la app, uv instalará lo que haga falta.

### Desinstalar

1. Cierra la app y borra la carpeta `FAVERVIEW` (antes copia `datos_locales` si quieres conservar tus casos y lo aprendido).
2. Borra el acceso directo del Escritorio.
3. Si ya no los necesitas: `winget uninstall astral-sh.uv`, `winget uninstall Git.Git` y `winget uninstall UB-Mannheim.TesseractOCR`.

## 7. Si algo falla

| Problema                                       | Solución                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| «winget no se reconoce»                        | Instala <b>App Installer</b> desde Microsoft Store y vuelve a abrir PowerShell.                                                                                                           |
| «uv» o «git» no se reconoce después del paso 2 | Cierra y vuelve a abrir PowerShell. Si sigue igual, reinicia el equipo.                                                                                                                   |
| Aviso «no se encontró Tesseract»               | Ejecuta <code>winget install UB-Mannheim.TesseractOCR</code> y reinicia la app.                                                                                                           |
| El navegador no se abre                        | Abre a mano la dirección que aparece en la ventana negra (por ejemplo <code>http://127.0.0.1:8000</code> ).                                                                               |
| Puerto en uso                                  | La app usa automáticamente el siguiente puerto libre (8001, 8002...); mira la ventana negra.                                                                                              |
| La primera vez tarda mucho                     | Es normal: descarga Python y las librerías (varios cientos de MB). Las siguientes veces abre en segundos.                                                                                 |
| El antivirus o SmartScreen avisa               | FAVERVIEW no trae ejecutables propios; el aviso suele venir de PowerShell o de un programa recién descargado. Si usas <code>git clone</code> y <code>winget</code> , no debería aparecer. |
| Error de certificados o de red al instalar     | Comprueba tu conexión o proxy de la empresa y repite el comando.                                                                                                                          |
| «Permiso denegado» al crear el acceso directo  | Ejecuta el comando desde una carpeta tuya ( <code>\$HOME\FAVERVIEW</code> ) y sin abrir PowerShell como administrador.                                                                    |

¿Sigues con problemas? Anota el mensaje exacto de la ventana negra o de PowerShell; casi siempre dice qué falta.